

Sentry Version 6.5
October 30, 2014

Sentry – vodič za instalaciju

Sentry je komponenta koja kontrolira pristup ActiveSync e-mail serverima. Jednom kad skinete Sentry softver, morate ga i instalirati.

Sentry zahtjevi

- VMware ESXi 5.x, sa stvorenim datastore-om (**Nemojte instalirati host OS; pokrenite ga sa Sentry ISO-a.**)
- 64-bit VM
- Mrežni adapter (koristite E1000)
- VM OS vrsta: Red Hat Linux 5 64 bit
- CPU postavke:
 - Djeljenja: Normalna
 - Rezervacija: 900MHz
 - Granica: (maksimum dodijeljen)
- Postavke memorije:
 - Djeljenja: Normalna
 - Granica: Neograničeno (maksimum dodijeljen)

Minimalna potrebna memorija i CPU za Standalone Sentry

Sljedeća tablica prikazuje VM memory i CPU zahtjeve ovisno o broju uređaja koje podržava vaš Sentry za email:

	Mala konfiguracija	Srednja konfiguracija	Velika konfiguracija
Maksimalan broj uređaja	< 2000 uređaja	< 8000 uređaja	< 20,000 uređaja
Memorija	4 GB	6 GB	8 GB
Virtualni CPU**	1	2	4
Rezervacija memorije	Rezervacija: 4 GB	Rezervacija: 6 GB	Rezervacija: 8 GB
Disk	20 GB	30 GB	40 GB

**Preporučena jačina jezgre, 2-4GHz

Instalacija Sentry ISO paketa

Nakon što je VM okruženje postavljeno, možete instalirati Sentry ISO paket.

1. Prijavite se u VM klijent.
2. U sustavu direktorija s lijeve strane, desnim klikom miša odaberite uređaj na koji želite instalirati paket.
3. Odaberite "Uredi postavke" iz padajućeg izbornika.
4. Odaberite CD/DVD Drive 1.
5. Provjerite da je datastore ISO datoteka odabrana.
6. Pritisnite „Učitajte“ i navigirajte do direktorija gdje se nalazi ISO paket.

7. Odaberite ISO paket.
8. Pritisnite „Otvorite“ kako bi se vratili na prozor VM postavki.
9. Pritisnite na „OK“ kako bi se vratili na prethodni prozor.
10. Desnim klikom miša odaberite uređaj na koji će paket biti instaliran.
11. Odaberite „Pokretanje“, a zatim „Reset“.
12. Pritisnite „Da2 kako bi resetirali virtualni stroj.
13. Promatrajte status poruka u donjem dijelu ekrana.
14. Pritisnite konzolnu karticu.

Sljedeći prozor će se otvoriti nakon što je ISO paket instaliran:

Dobrodošli u Sentry 6.5.0 instalaciju

- Za instalaciju virtualnog stroja, upišite:
vm-install<ENTER>
- Za instalaciju standardnog fizičkog uređaja, upišite:
hw-install<ENTER>
- Za instalaciju fizičkog uređaja serije M2500, upišite:
hw-m2500-install<ENTER>

15. Upišite vm-install.

Uzmite u obzir da opcije hardvera nisu trenutno podržane.

16. Pritisnite Enter.

CentOS instalacija počinje i može potrajati do nekoliko minuta.

17. Kad će biti zatraženo, pritisnite Enter kako bi se prijavili.

Wizard za konfiguraciju će se pokrenuti.

Kako se koristi Wizard za konfiguraciju.

Wizard za konfiguraciju počinje nakon što je ISO paket instaliran. Koristite wizard kako bi postavili sljedeće:

- svojstva sustava/administratorske račune
- postavke mreže

Svojstva sustava, postavljanje administratorskih računa.

	Naredbeni redak (prompt)	Što učiniti.
1	Dobrodošli u MobileIron wizard za konfiguraciju Koristite "-" znak kako bi se vratili na prethodno polje Nastaviti s dijalogom za konfiguraciju? (da/ne):	Unesite Da.
2	Prihvaćate li uvjete korištenja usluge?:	Unesite Da kako bi prihvatili.
3	Ime tvrtke	Unesite ime koje identificira vašu organizaciju/tvrtku.
4	Ime osobe za kontakt	Unesite ime odgovorne osobe u vašoj tvrtki.
5	Email osobe za kontakt	Unesite email odgovorne osobe u vašoj tvrtki.
6	Unesite lozinku:	Postavite lozinku za privilegiran pristup (6-20 alfanumeričkih znakova).



7	Unesite lozinku (potvrda):	Još jednom unesite postavljenu lozinku.
8	Korisničko ime administratora:	Postavite korisničko ime za Sentry administratora.
9	Lozinka administratora:	Postavite lozinku za Sentry administratora.
10	Lozinka administratora (potvrda)	Ponovno unesite lozinku.

Postavljanje mreže.

	Naredbeni redak (prompt)	Što učiniti.
1	Dostupna mrežna sučelja: a) GigabitEthernet1 b) GigabitEthernet2 Odaberite sučelje koje će biti korišteno pri spajanju na upravljačku mrežu:	Unesite slovo za fizičko sučelje koje želite koristiti.
2	IP adresa:	Unesite IP adresu za ovaj sustav.
3	Mrežna maska:	Unesite masku podmreže povezanu s IP adresom koju ste unijeli.
4	Zadani gateway:	Unesite zadanu gateway adresu za sustav.
5	Ime Host-a (External) (Potpuno kvalificirano ime domene):	Unesite potpuno kvalificirano ime domene za ovaj sustav.
6	Zadana domena:	Unesite zadanu domenu za ovaj sustav.
7	Ime server 1:	Unesite IP adresu za DNS ime servera.
8	Ime server 2:	Unesite IP adresu za drugo ime servera ili pritisnite Enter "none" i krenite na korak 10 ako ste završili s imenima servera.
9	Ime server 3:	Unesite IP adresu za drugo ime servera ili pritisnite Enter ako ste završili s imenima servera.
10	Omogućite daljinski shell pristup putem SSH (Da/Ne):	Unesite Da kako bi omogućili SSH pristup.
11	Omogućite daljinski shell pristup putem Telnet-a (Da/Ne):	Unesite Da kako bi omogućili Telnet pristup.
12	Konfigurirati NTP? (Da/Ne):	Unesite Da kako bi omogućili neobaveznu NTP uslugu i počeli sa specifikiranjem vremenskih izvora. Ako odlučite ne podesiti NTP



		pristup, onda ćete biti zatraženi da podesite sat sustava.
13	NTP server 1 host ime ili adresa:	Unesite host ime ili IP adresu vremenskog izvora.
14	NTP server 2 host ime ili adresa:	Unesite host ime ili IP adresu drugog vremenskog izvora ili pritisnite Enter i krenite na korak 15, ako ste završili s unosom vremenskih izvora.
15	NTP server 3 host ime ili adresu:	Unesite host ime ili IP adresu drugog vremenskog izvora ili pritisnite Enter, ako ste završili s unosom vremenskih izvora.
16	Izvršiti ovu konfiguraciju?	Unesite Da.

Reload

Kada se konfiguracija izvrši, unesite **reload** kako bi završili instalaciju.

Registrirajte Sentry

Kada je Sentry uspješno instaliran, morate ga registrirati putem usluge:

1. Unesite **enable**.
2. Unesite **config**.
3. Unesite **registration <user>**.
<user> je korisničko ime (name@email_server.com) od bilo kojeg korisnika koji ima ulogu administratora sustava.
4. Unesite administratorsku lozinku zakupca kada se to zatraži.
5. Unesite **exit**.
6. Unesite **show registration status**.
7. Potvrdite da je registracija bila uspješna.